



PrestaShop

Manual do integracji GLS X Sensbit

GLS.

Rozwiązanie PrestaShop (SensBit)



PrestaShop to platforma eCommerce typu OpenSource. Jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów oprogramowania dla sklepów internetowych. Na świecie działa ponad 300 tysięcy sklepów online używających tego rozwiązania. PrestaShop istnieje na rynku od 2007 roku, wciąż jest to aktywnie rozwijana i ulepszana platforma. Oferuje bardzo dużą elastyczność i łatwość modyfikacji. Bogaty wybór rozszerzeń umożliwia dostosowanie sklepu do potrzeb sprzedającego oraz kupujących. Platforma jest darmowa, natomiast pełne wdrożenie sklepu może wymagać wsparcia dedykowanych specjalistów, co wiąże się z kosztami.

Rodzaje przesyłek: Przesyłki standardowe i przesyłki za pobraniem oraz dostawy do punktów i automatów w Polsce oraz w 20 krajach uni europejskiej.


Wersje: Wtyczka działa od wersji 1.6 do najnowszych.

Etykiety: Etykiety dostępne w formatach PDF, ZPL, DPL, EPL


UWAGA! Wtyczka Sensbit jest rozwiązaniem komercyjnym i wymaga kupna oprogramowania.

Konfiguracja (SensBit)

1. Pobierz wtyczkę SensBit ze strony producenta [Integracja z GLS dla PrestaShop 1.5, 1.6 i 1.7! \(sensbit.pl\)](https://sensbit.pl).
2. W panelu administracyjnym PrestaShop w zakładce **Ulepszenia** wybierz **Menedżer modułów** a następnie kliknij **Załaduj moduł**. Wybierz plik .zip pobranej wtyczki.




3. Zainstaluj i skonfiguruj wtyczkę (dane dostępowe do API - login i hasło - otrzymasz od swojego opiekuna GLS).




Konfiguracja (SensBit) c.d.



4. Po poprawnej instalacji wtyczki w panelu administracyjnym PrestaShop pojawi się sekcja **GLS**.




5. W panelu administracyjnym PrestaShop przejdź do zakładki **Ulepszenia > Wysyłka > Przewoźnika > Dodaj nowego przewoźnika**.



Konfiguracja (SensBit) c.d.



6. Uzupełnij dane dotyczące formy dostawy GLS.
7. W sekcji **Szablony przesyłek** kliknij przycisk (+) aby dodać nowy szablon przesyłek dla dostawy GLS.



8. W formularzu konfiguracyjnym będziesz mieć możliwość dobrania usług GLS do utworzonych form dostawy.

UWAGA! Aby skonfigurować usługę GLS odbiór w punkcie Szybka Paczka wybierz z listy rozwijanej usługę **Przesyłka do punktu odbioru**.

Konfiguracja konta API



1. Wybieramy środowisko testowe lub produkcyjne oraz podajemy dane logowania do konta z uprawnieniami API. Zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**.

API configuration

API Sender details Carriers Orders

API configuration

Operation mode: Sandbox

Username: 61608257

Hasło: *****

Wstecz Zapisz

2. Moduł od razu weryfikuje dane logowania, podanie prawidłowych danych skutkuje komunikatem:

API configuration

API Sender details Carriers Orders

Zaktualizowano pomyślnie.

API configuration

Operation mode: Sandbox

Username: 61608257

Hasło:

Wstecz Zapisz

Konfiguracja przewoźnika c.d.



2. Pola są wypełnione pod wytyczne dla automatów.

1

Zobacz

Logo

1 Ustawienia ogólne 2 Lokalizacje wysyłek i koszty 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup 4 Podsumowanie

Nazwa dostawcy: GLS Bliżej Ciebie - Automaty 24/7

Czas doręczenia: Dostawa zaimnie 1 dzień roboczy

Klasa prędkości:

Logo: blizejciebie.png

URL śledzenia: https://gls-group.com/PL/pl/śledzenie-paczki/?match=0

Poprzedni Następny Zakończ

2

1 Ustawienia ogólne 2 Lokalizacje wysyłek i koszty 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup 4 Podsumowanie

Dodaj koszty obsługi: Nie

Darmowa wysyłka: Nie

Realizacja: ☐ według ceny za sztukę ☒ według ogólnej wagi

Podatek: PL Standard Rate (23%)

Zachowanie/rynek poza zakresem: Zastosuj najwyższe koszty do

Zakreślenie

Zakreślenie	Minimalna waga (kg)	Maksymalna waga (kg)
AFRICA	<	20
ASIA	<	
CENTRAL AMERICA	<	
EUROPE	<	
EUROPE (EXC. BUL)	<	
NORTH AMERICA	<	
OSCEANIA	<	
PL	<	
SOUTH AMERICA	<	

Poprzedni Następny Zakończ

3

1 Ustawienia ogólne 2 Lokalizacje wysyłek i koszty 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup 4 Podsumowanie

Maksymalna szerokość paczki (cm): 41

Maksymalna wysokość paczki (cm): 38

Maksymalna głębokość paczki (cm): 60

Maksymalna waga paczki (kg): 20

Dostęp grupowy:

ID	Nazwa grupy
☒ 1	Odwiedzający
☒ 2	Gość
☒ 3	Klient

Poprzedni Następny Zakończ

4

1 Ustawienia ogólne 2 Lokalizacje wysyłek i koszty 3 Rozmiar, waga i dostępność dla grup 4 Podsumowanie

Nazwa przewoźnika: GLS Bliżej Ciebie - Automaty 24/7

Ten przewoźnik jest płatny w czasie doręczenia. Dostawa zaimnie 1 dzień roboczy.

Koszt wysyłki wyliczony na podstawie wagi produktów, zostanie zastosowane reguły podatkowe PL Standard Rate (23%).

Ten przewoźnik może dostarczać zamówienia od 0.000000 kg do 20 kg, jeżeli zamówienie jest poza tym zakresem, wynikiem będzie zastosowanie najwyższych kosztów zdefiniowanego przedziału.

Przewoźnik będzie proponowany dla tych stref dostawy:

PL

Oraz zostanie proponowany dla tych grup klientów:

Odwiedzający
Gość
Klient

Włączony ☒


Poprzedni Następny Zakończ

Konfiguracja przewoźnika c.d.




3. Upewniamy się że sposób dostawy jest włączony, zatwierdzamy przyciskiem **Zakończ**.

Komunikat powinien wyglądać w następujący sposób:





Komunikat przy składaniu zamówienia powinien wyglądać w następujący sposób:



Procesowanie zamówienia




1. Złożone zamówienia, przygotowane do nadanie za pomocą GLS widoczne są w panelu administracyjnym PrestaShop w zakładce **GLS > Zamówienia**.
2. Z tego panelu można masowo generować przesyłki do widocznych zamówień, wystarczy wcześniej utworzyć odpowiednie szablony przesyłek.
3. Kliknij **Edytuj przesyłki do wszystkich zamówień**.
4. Przesyłki nadaje się klikając **Dodaj wybrane** na górze strony.




Procesowanie zamówienia c.d.



5. Po nadaniu przesyłek etykiety można drukować klikając w poszczególne numery przesyłek.



6. Potwierdzenia nadania można wydrukować w zakładce **GLS > Przesyłki do nadania** po zaznaczeniu przesyłek, dla których potwierdzenie ma być wydrukowane.



Wsparcie techniczne



Wsparcie techniczne dla wtyczki dostępne jest dla każdego, kto zakupił oprogramowanie.

Formularz wsparcia można znaleźć w panelu administracyjnym PrestaShop w zakładce **Ulepszenia > Moduły > Menadżer modułów** w opcjach konfiguracji wtyczki GLS, w sekcji **Wsparcie Sensbit**.

Dziękujemy!

GLS.